

Инструкция пользователей

***Инструкция по установке и обновлению
модуля MESlite***

Версия v.2025.07.07.1.

Москва 2025

Содержание

1.	Назначение системы.....	3
1.1.	Описание основного функционала модуля.	3
1.2.	Область применения.	3
1.3.	Роли пользователей.....	3
2.	Установка и обновление расширения.	3
2.1.	Установка расширения.	3
2.2.	Обновление расширения.....	5



1. Назначение системы.

1.1. Описание основного функционала модуля.

Модуль MESlite предназначен для упрощенного варианта планирования производства, когда итерация выпуска ограничена 24 часами (не более), когда производственный ресурс является производственным оборудованием, специалистом, выполняющим работу, цехом или участком, а также группой, состоящей из нескольких однотипных ресурсов (например, станков, линий или специалистов), выполняющих одинаковую работу за одинаковое время по одинаковой технологии.

1.2. Область применения.

Модуль добавляется как расширение в конфигурации 1С ERP Управление предприятием (начиная с релиза 2.5.17.172), 1С Комплексная автоматизация (начиная с релиза 2.5.17.172), 1С Управление нашей фирмой (начиная с релиза 3.0.10.178) и 1С Бухгалтерия предприятия (начиная с релиза 3.0.148.41). Для работы с модулем необходимо иметь разрешение на получение данных об устройстве, на котором будет установлен модуль: MAC-адрес устройства, каталога базы, IP-адреса устройства. Общие модули расширения, касающиеся лицензирования, защищены паролем. Снятие пароля нарушает лицензионное соглашение. С модулем запрещено работать, если отсутствует активированная лицензия.

1.3. Роли пользователей.

Пользователи, работающие с системой, могут иметь следующие роли:

1. Основная роль – полные права на модуль, включая работу с документом «Лицензия».
2. Диспетчер – полные права на модуль, исключая работу с документом «Лицензия».
3. Оператор – работа с документом «Отчет оператора», в котором установлен соответствующий пользователь и просмотр документов «Задание на производство», которые описывают технологию производства продукции, распределенную на данного оператора.
4. Планы продаж – работу с документом «План продаж».
5. Просмотр отчетов – просмотр всех отчетов и всей нормативно-справочной информации (НСИ) без возможности изменения НСИ.

2. Установка и обновление расширения.

2.1. Установка расширения.

Расширение устанавливается администратором системы в интерфейсе:


- 1С ERP Управление предприятием и 1С Комплексная автоматизация: «НСИ и администрирование - Администрирование – Печатные формы отчеты и обработки - Расширения».
- 1С Бухгалтерия предприятия: Администрирование – Настройка программы – Печатные формы отчеты и обработки – Расширения».
- 1С Управление нашей фирмой: Настройки – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки - Расширения».

Нажимается кнопка «Добавить из файла» и «Продолжить» на предупреждение системы безопасности.

Выбирается файл с расширением нажатием на него два раза левой кнопкой мыши. Некоторое время выполняется подготовка расширения к использованию.



Если в базе работают пользователи, то появится сообщение о прекращении их работы. После установки на форме появится информация о загруженных объектах и сообщение о необходимости перезапустить систему.



Наименование	Версия	Назначение	Ответственный
MESlite	v1.1.1.1.	Дополнение	<input checked="" type="checkbox"/>


Расширение подключено
 Будет подключено после перезапуска приложения
 Не удалось подключить при входе в приложение

Сообщения:

- Новый объект: Справочник.MESlite_ВидыВосстановленияПроизводственногоРесурса
- Новый объект: Справочник.MESlite_Операции
- Новый объект: Справочник.MESlite_ПараметрыКачества
- Новый объект: Справочник.MESlite_ПериодыПланирования
- Новый объект: Справочник.MESlite_ПроизводственныеРесурсы

В расширении нужно снять флаг в поле «Безопасный режим» , т.к. расширению понадобится доступ к файловой системе и интернету для настройки работы с лицензией.


Нажимается гиперссылка «Перезапустить».



Наименование	Версия	Назначение	Ответственный
MESlite	v1.1.1.1.	Дополнение	<input type="checkbox"/>

После перезапуска в панели разделов появится гиперссылка MESlite – это установленное расширение. Ниже показан пример для конфигурации 1С Управления нашей фирмой.





Далее необходимо распределить пользователей по ролям и установить лицензии. Демонстрация будет осуществлена на конфигурации 1С Управление нашей фирмой, но для других конфигураций все необходимо делать также.

2.2. Обновление расширения.

Для обновления расширения в списке расширений при установленном курсоре на нужном расширении нажимается кнопка «Обновить из файла», а на предупреждении системы безопасности нажать кнопку «Продолжить», если Вы уверены в источнике, от которого пришло расширение.



Наименование | Версия | Назначение | Ответственный

Наименование	Версия	Назначение	Ответственный
MESlite	v1.1.1.1	Дополнение	

Предупреждение безопасности

При подключении расширения конфигурации рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен файл расширения. Если вы не уверены в содержимом расширения или в его источнике, то расширение не рекомендуется подключать к приложению.

См. также: [Пример проблемы с вирусом во внешней обработке](#)

Продолжить | Отмена

Расширение подключено
 Будет подключено после перезапуска приложения
 Не удалось подключить при входе в приложение

Комментарий для MESlite:

Далее выбирается файл с расширением двумя кликами левой кнопкой мыши по нему.

Некоторое время выполняется подготовка к работе с расширением.

Выполняется подготовка расширений к использованию. Пожалуйста, подождите...


После завершения обновления появится предупреждение о необходимости перезапустить систему, что можно сделать, нажав на гиперссылку «Перезапустить».



← → ☆ Расширения

Добавить из файла... Удалить Обновить из файла...

Поиск (Ctrl+F) × Еще ?

 Чтобы продолжить работу с учетом сделанных изменений, необходимо [перезапустить](#) приложение.

Наименование	Версия	Назначение	Ответственный
<input checked="" type="checkbox"/> MESlite	v1.1.1.1.	Дополнение	<input type="checkbox"/>

Расширение подключено
 Будет подключено после перезапуска приложения
 Не удалось подключить при входе в приложение

Комментарий для MESlite:

Система сама отключится и запустится под администратором.

